
無償資金協力事業費審査システム操作で マニュア ル

昭和63年3月

国際協力事業団無償資金協力計画調査部



信信無

S C

88 - 46

18427

|| LIBRARY

国際協力事業団


18427

1. 電源ON·OFF

	1-1 機器構成	
	1-2 キーボードの名称	
	1-3 漢字入力	
	2. プログラムの立上げ	
÷		
	2-1 システム体系図(建築施設編)	
	2-2 確認画面	
	2-3 メニュー画面	
	3. 事業費積算内訳書の登録(計算ソフト)	
	a the way with set and the the third	
	3-1 事業費積算内訳書データ入力	
	3-2 事業費積算内訳書及び審査用データ出力	1
	4. 案件管理及び審査(データベースソフト)	
	A Committee of the Comm	
	4-1 案件審査用データ入力	2
	4-2 案件管理データ出力	2
	4-3 案件審査データ出力	
	4-3-1 国別集計処理	
	4-3-2 時系列集計処理	4
	4-3-3 用途別集計処理	5
	5. スカコード集	
	5-1 国コード	
	5-2 コンサルタントコード	
	5-3 ゼネコンコード	6

1 電源ON·OFF

1-1 機器構成



(1) 電源ON

「PC9801VX」を使用する場合は、本体スイッチ①をONにする。 処理でプリンターに出力する場合は、プリンタースイッチ②をONにする。

(2) 電源OFF

処理が終り「メニュー画面」に戻った状態でストップキーを押し、本体スイッチ①をOFFにする。プリンターの電源が入っている場合は、プリンタースイッチをOFFにする。

1-2 キーボードの説明

1-2-1 キーボードの名称

# - 配列		
--------	--	--

SHIFT ħ† カナキー HOME CLR 11-カーソル移動キー DEL デリートキー CAPS キャピタルロックキー $f \cdot 1 \sim f \cdot 10$ ファンクションキー ESC エスケープキー ROLL UP XFER 変換キー NFER 無変換キー CTRL コントロールキー STOP ストップキー on the state of th

1-2-2 文字の入力

キーボードの文字キーには、図1-1のように、1つのキーに2~4種の文字が刻印してあり、この2~4種の刻印されている文字から、入力したい文字を選択する。

- (1) カナキーとキャピタルロックキーは他のキーと違って、一度押すと押し込んだ状態となり、これを「ロックする」と呼びます。押し込んだ状態の時に押すと、もとに戻り、これを「ロックを解除する」と呼びます。
- (2) カタカナ文字を入力するには、カナキーをロックし、文字キーを押す。
- (3) 英字の大文字・小文字の入力は、カナキーのロックを解除し、英字の大文字・小文字の選択は、キャピタルロッキーを使い、キャピタルロックキーをロックすると大文字、ロックを解除すると小文字入力となります。
- (4) シフトキー、カナキーと文字キーの関係は、1つの文字キーの上下左右の 4つに分けた場所に刻印してある文字を次のように選択し入力する。




図1-1 文字キーの文字の選択

1-3 漢字入力

(1) 漢字入力モードの切替え

文字を入力する項目にカーソルがあり、漢字を入力するのか、通常のタイプ文字を入力するのか、切り換えをする必要があります。

(文字):

文字を入力してください。(" は入力できません) RICI 7! Free Multiplan: JICA

①タイプ文字より漢字に切り換えは、コントロールキーを押しながら、変換キーを押す。

(文字):

文字を入力してください。(" は入力できません) RIG1 ? ! Free Multiplan: JICA 連が漢字

画面右下に「連カカ漢字」を表示する。(違う時は、ファンクションキー f·10 を何回か押す)

※注


文字の入力項目へカーソルを動かし、コマンドAを押した場合、常に前の処理(コマンドAの入力項目)の切り換え状態になっていますので、文字を入力する前に、画面右下を確認して下さい。

- (2) 連文節変換入力
- ①カナキーをロックし、入力する言葉の読みを入力する。 (誤入力の場合はエスケープキーを押し正しく入力する)
- ②変換キーを押す。(同音意義語が数多くある場合はは、再度、変換キーを押し、画面下部に表示された候補より、番号を入力する)
- ③リターンキーを押す。(変換された未確定文字を確定します)
- ④リターンキーを押す。 (漢字入力位置に入力文字が表示され、コマンドAキーを押す前の状態に戻る)
- (3) タイプ文字入力モードの切り換え

漢字入力モードになっているのを、タイプ文字入力モードへの切り換えは、 コントロールキーを押しながら変換キーを押す。

2 プログラムの立上げ

2-1 システム体系図(建築施設編)



2-2 確認画面

NEC FC-9800 シリーズ 固定ディスク起動メニュープログラム パージョン ス.xx Copyright (C) 1985,1987 NEC Corporation.

固定ディスクドライブ#1

処 理:起動する 自動起動を解除する 次のドライブ

領域①: MS-DOS 3.10 ②: ③:

> · (8):

説明:カーソルを移動キー=処理/領域の選択 リターンキー=実行

電源を入れるとこの画面が表示され、リターンキーを押す。 (2-3 項 メニュー画面へ)

2-3 メニュー画面

F1 無償資金協力事業費研算システム		
F2 事業要積算内积蓄		日付: 1988-03-25
F3 README, DOCファイルの表示	ŧ	時刻:
F4 アプリケーションの登録		1 16:53
F5 フロッピーディスクの初期化		MS-DOS:
F6 フロッピーディスクのパックアップ		
F7 固定ディスクの初期化		
F8 ディスク内全ファイルのコピー		
F9 システムファイルの転送		
CD ¥MULTI 8MP 8CD ¥		

「システム体系図」で示すように、プログラムは大きく2種類に分れています。 メニュー画面より処理するプログラムを選択して下さい。


- (1) 「事業費積算内訳書の登録」を行なう場合は、ファンクションキー $f \cdot 2$ を押す。 (3-1-2 項 初期画面へ)
- (2) 「案件管理及び審査」を行なう場合は、ファンクションキー f·1 を押す。 (4-2-2項 初期画面へ)

11. B. T.

3 事業費積算内訳書の登録


3-1 事業費積算内訳書データ入力

3-1-1 処理フロー



3-1-2 操作手順

(1) 初期画面



①コマンドの「転送」を選びます。 (Tを押す)

転送: L/読込み S/保管 C/クリア D/削除 D/オプション R/ファイル名変更 1/インポート ファンドを選択するか、英字を入力して下さい。 RIC1 ? ! Free Multiplan: TEMP

②コマンドの「読込み」を選びます。 (Lを押す)


(読込み) 77(8名:

11 日本東京学院 第13日 支献大会と手作り日 大郷国主学では1981 リード・オフリー: Y/あり(N/なし)

776名を入力してください。 (方向) ヤ・で776名の一覧が表示されます。 RIC1 ? ! Free Multiplan: TEMP


- ③新規の「事業費積算内訳書」を登録する場合は、ファイル名に JICAを入力しリターンキーを押す。
- ④既に登録済みの「事業費積算内訳書」を訂正する場合は、訂正する案件の登録されている5インチフロッピーディスクをドライブ € (1-1項 参照) に挿入する。ファイル名に訂正する案件コードを入力し、リターンキーを押す。
- ⑤ファイル名が入力されると、入力用(訂正用)のフォーマットが呼 び出されます。

(2) データ入力画面



①入力フォーマット全体の一部分が表示され、それぞれの入力項目 (枠) ヘカーソルを動かし (カーソル移動キーを押す)、文字・数 字を入力しリターンキーを押す。

A. 事業費積算内訳書データフォーマット (概要データ)



上記フォーマットの黒塗り部分が入力フィールドとなっています。


ア. 国コードル (数字4桁) ---- 文字扱い

コマンドAを押し、国コード4桁(1桁目が0の場合も入力する) を入力しリターンキーを押す。(国コードは5-1項を参照)

※注

コマンドAを押した時、画面右下に「連カナ漢字」が表示されている場合(前の入力項目で漢字入力した後)は、漢字変換の解除を行なう。(コントロールキーを押しながら変換キーを押す)

イ. 案件コード版 (英字6文字)



※注

案件コードは、「事業費積算内訳書」を登録するための、ファイル名として使用しますので、「案件一覧表」等で確認し、重複しないように付けて下さい。

ウ. 年度・昭和(数字2桁)

年度を入力し、リターンキーを押す。

エ 作成者名(漢字8文字)

コマンドAを押し、担当者名(漢字入力 1-3項参照)を入力し、 リターンキーを押す。

才,工事名称(漢字18文字)

コマンドAを押し、工事名称(漢字入力 1-3項参照)を入力し、 リターンキーを押す。

※注

「事業費積算内訳書」では、漢字18文字までしか表示しませんが、「案件一覧表」では、文字が多くても出力しますので、正式な名前をフルネームで入れて下さい。

力, 建設地(漢字18文字)

コマンドAを押し、建設地名(漢字入力 1-3項参照)を入力し、リターンギーを押す。

キ. 工期(数字2桁×5)

コマンドEを押す。

〔修正〕: "年 月 より 年 月 まで (ヶ月間)" 数式を入力してください。 RIC1 "年 月 より 年 月" Free Multiplan: JICA

ファンクションキー f·9 · f·10 でカーソルを動かす。 年・月数を入力し、不要なスペース(入力した桁数分)はデリー トキーを押し消す。入力が終るとリターンキーを押す。

ク、用涂(漢字12文字)

コマンドAを押し、用途名称(漢字入力 1-3項参照)を入力し、 リターンキーを押す。

(用途名称) 文化・医療・教育・研究・訓練・放送・通信・生産流通・その他

ケ. 敷地面積(整数7桁小数1桁)

敷地面積 (㎡) を入力し、リターンキーを押す。

口、建築面積(整数7桁小数1桁)

建築面積 (m²) を入力し、リターンキーを押す。

サ,延床面積(整数7桁小数1桁)

延床面積(m)を入力し、リターンキーを押す。

シ、コンサルタント会社名(漢字16文字)

コマンドAを押し、コンサルタント会社名(漢字入力 1-3項参照)を入力し、リターンキーを押す。(コンサルタント会社名は 5-2 項を参照)

ス. 施工会社名(漢字16文字)

コマンドAを押し、施工会社名(漢字入力 1-3 項参照)を入力 し、リターンキーを押す。(施工会社名は 5-3項参照)

セ. 換算レート(数字6桁)

コマンドAを押す。ファンクションキー f·9 · f·10 でカーソルを「1 USF l=」の後に動かし、入力する桁数分デリートキーを押す。換算レートを入力し、リターンキーを押す。

ソ、建物概要 (数字3桁×2・4桁)

コマンドEを押す。

【終正】: "地下 臂、地上 臂、軒高 m" 数式を入力してください。 RIC1 "地下 臂、地上 臂 "Free Kultiplan: JICA

ファンクションキー f·9 · f·10 でカーソルを動かす。階数・ 軒高を入力し、不要なスペース (入力した桁数分) はデリート キーを押し消す。入力が終るとリターンキーを押す。

夕. 楝数(数字6桁)

コマンド巨を押す。

(修正): " (棟" 数式を入力してください。 RIC1 " 様" Free Multiplan: JiCA

ファンクションキー f·9 · f·10 でカーソルを動かす。棟数を入力し、不要なスペース (入力した桁数分) はデリートキーを押し消す。入力が終るとリターンキーを押す。

()新闻 () () 量应致增长,终端强慢。

チ,主体構造(数字1桁)

主体構造コードを入力し、リターンキーを押す。

(主体構造名称) 1:RC造 2:S造 3:組積造 4:PC造 5:その他

ツ. 基礎構造(数字1桁)

基礎コードを入力し、リターンキーを押す。

(基礎構造名称) 1:直接基礎 2:杭基礎 3:その他

テ. 特記事項 (漢字23文字)

コマンドAを押し、特記事項(漢字入力 1-3項参照)を入力し、 リターンキーを押す。

	*		•	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		一天的 新学品合适的
	<u> </u>	80	(手円)	1
工事名称	LOCAL PORTION	FOREIGN	TOTAL	左記フォー
総 事 業 賞	0	0	0	塗り部分が、
1 建级费	0	0	0	
1. 直接工事費	0	0	0	ルドとなっ、
(A1) 主体工事費 (1) 建築工事	0	0	0	で、カーソ
(A1) 主 体 工 事 費 (1) 禁 築 石 事 1 直 接 仮 設 2 土 工・地 楽 3 幅 体 工 事			0	せ、数字を
3 幅 体 工 事 4 仕 上 工 事			0	e wre
砂備工業費	0	0	0	ターンキー
(2) 電 気 設 備 工 事 1 幹 線 動 力	0		0	Alam Ville
2 覧 灯・コンセント 3 弱 電 (3)給排水衛生設備工事			0	· 1
1 经投水衡步龄借	0	0	0 0	
2 消火股 備 3 ガス股 備 4 厨 房 股 備 (4) 空調換気設備工事			0 0	
(4) 空調換気設備工事	8	0	0	
1 空調設備 2 換 気 设 備			0	
(A2) その他工事費 75) 味 味 野 様 丁 東	0	0	0	
(5) 特殊股備工事 1 昇降機設備 2 子の他			0	
2 + 0 他 (6) 外 棒 工 事 1 建 第 第 2 章 第 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0	0	0	
1 3 給 排 水			0 0 0	
(7) 基 幹 工 事 1 建 築 2 電 気	0	0		
2 萬 気 3 給 排 水			0	
2. 間接工事資	0	0	0	
2. 間接工事實 (B) 共通仮設費 (C) 福包翰者资 (D) 技術者経 (E) 現場経			0	
(E) 現場経費 (F) 一般管理費			0	
	0	0	0	
(A) 機材費			0 0	
(C) 共通仮設費 (D) 梱包輸送費			0	
(B) 据付工事 費 (C) 共通 包 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链 链			0	
			0	
田 設計管理費	0	0	0	: ·
四 毀 計 管 理 賞 (A) 直 接 賞 (B) 直 接 人 件 賞 (C) 間 接 費			0	
(C) 間接費	0	0	0	
LUUI	<u></u>	· .		•

二左記ラオーマットの黒 塗り部分が入力フィー ルドとなっていますの で、カーソルを移動さ 量せ、数字を入力し、り ターンキーを押す。

C. 事業費積算内訳書データフォーマット (資料データ)

建屋全体主要資材数量及び単価

	主要数量	主
根切土量	m3	円/#3
桥	本	円/本
コンクリート	3	円/■3
型枠	πi	円ノ州
鉄筋		円/t
鉄 育	and t	一 四/t

プロジェクト全体人工数

	人工工
現堪戦夏数	
現場作業員数(日本人)	
(現地人)	

労 務 賃 金

10	種	職		手	兀
土	I		円/日		円/日
X	夫		田/田		円/日
大工(型棒》		円/日		円/日
大工(造作)		円/日		門/日
左	官		円/日		門/日
<u> </u>	エ		四/日		円/日
コンクリ	ートエ		円/日		円/日
鉄筋	I		門/日		四/日
第 気	I		四/日	7,52,5	門/日
模域	T.		円/日		円/日

技術者派遣員·現地滯在月数

農	種		現地延り	17	在	数	
1.建築	種 工事関係					100	
		5.4		.7	月		
		Andrew Comme		ጛ	月		
				力	且.		
				'n	月		
				7	Ħ		
				7	月		
				7	月		
				7	且.		
				4	月_		
	6 / M , 73	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ħ	月.	· .	
				7	月		· .
2.模材	関係				<u> </u>		:
				7	月		
				7	月		
				7	且		
				<u>, j</u>	Ħ	· · · · ·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	月		
				ŋ	且.		
				7	且		
				7	且_		
				4	月		
				7	<u>月</u>		
- 14	1 . 4 .			7	Ҵ		
		<u>-1-1-4-5</u>		7	月		
		<u> </u>		7	<u> </u>	·	
				Ť	且		

左記フォーマットの黒塗り部分が 入力フィールドとなっていますの で、カーソルを移動させ、数字を 入力し、リターンキーを押す。 但し、「職種」の項目の場合は、 コマンド (A)を押し、職種名称(漢 字入力 1-3項参照)を入力し、 リターンキーを押す。 ②データ入力 (訂正) が終ると、データを保管します。

A. コマンドの「転送」を選びます。 (Tを押す)

転送: L/読込み S/保管 C/クリア D/削除 O/ネプション R/ファイル名変更 1/インポート

J7ンドを選択するか、英字を入力して下さい。 RICI 7 !

7 ! Free Multiplan: TEMP

B. コマンドの「保管」を選びます。 (Sを押す)

(保管) ファイル名:

パスワード指定: Y/あり(H/なし)

アァイル名を入力して下さい。

7 . 1

Free Multiplan: JICA

C. 基本設計調査時 (B/D)・実施設計調査時 (D/D)・完工時のいずれかのフロッピーを用意し、5インチフロッピーディスクをドライブ C (1-1項 参照) に挿入する。ファイル名に案件コードを入力し、リターンキーを押す。

※注

1枚のフロッピーディスクに保管できるデータは25件ですので、それ 以上のデータは新しいフロッピーをセットして下さい。

③「データ入力画面」の終了は、コマンドの「終了」を選びます。 (Q)を押す)

(核了):

RICI

? ! 100% Free Multiplan: JICA

画面が消え、画面左上に〔 A> 〕と表示がでると終了です。

※注


新規データ及び訂正データの入力を行ない、データの保管(②) をしないで終了させると、次の確認が表示されます。

(終了):

保管が必要なら [S] を、そのまま実行するなら [Y] を入力してください。 RIC1 ? ! 100% Pree Multiplan: TEMP

もし保管が必要であればSを押す。保管の必要がなければYを押す。


3-2 事業費積算内訳書及び審査用データ出力 3-2-1 処理フロー



1.多数の變化は1.00mのある。 しょうしゅん

3-2-2 操作手順

(1) 初期画面



①コマンドの「転送」を選びます。

転送: L/読込み S/保管 C/ワリア D/削除 O/オプション R/ファイル名変更 1/インポート

377}*を選択するか、英字を入力して下さい。 R1C1 ?!

Multiplan: TEMP

②コマンドの「読込み」を選びます。

(読込み) ファイル名:

リート・オッリー: Y/あり(N/なし)

ファイル名を入力してください。〔方向〕キーでファイル名の一覧が表示されます。


Free Multiplan: TEMP

- ③出力する「事業費積算内訳書」の案件コードを入力し、リターンキーを押す。
- ④出力する「事業費積算内訳書」のフォーマットが呼び出されます。

※注

表示された工事名称を確認し、違っている場合は①より繰り返す。

(2) 处理画面



①「事業費積算内訳書」を出力する場合

A. コマンドPを押す。

印刷: P/プリント F/ファイル M/印刷位置 O/オプション H/ヘック゚- S/セットアップ

J7yドを選択するか、英字を入力してください。 pini 7 ! Free Multiplan: TEMP

B. コマンドOを押す。

(印刷打 (火岭 (材刷印) 罫線省略印刷: Y/する(H/しない) 数式印刷: Y/する(N/しない) 行列番号印刷: Y/する(N/しない)

- C. 「対象セル:」が「R1C1:R80C11」になっていればリターンキー を押す。違うと「R1C1:R80C11」と入力しリターンキーを押す。
- ②「審査用データ」を出力する場合は、「事業費積算内訳書」の出力同様に、コマンドP、コマンドOを押し、「対象セル:」が「R96C15: R135C24」になっていればリターンキーを押す。違うと「R96C15:R135C24」を押しリターンキーを押す。
- ③「処理画面」の終了は、コマンドQを押す。

7 8 (7*リンケ印刷): 9 10 印刷中です... 11 RIC1 ?! Free Multiplan: TEMP 12

出力のみ行なった場合に上記の確認が表示されますのでYを押す。 保管の必要 (データ訂正を同時に行なった場合) があればSを押す。


※注

続けて別の案件を出力する場合は、初期画面の①より繰り返す。

4 案件管理及び審査

4-1 案件審査用データ出力

4-1-1 処理フロー



「事業費積算内訳書」の入力データチェック終了後に出力した「事業 費審査用データ」(3-2項)の「入力用データ」(左半分)を案件審 査用データとして入力します。

4-1-2 操作手順

(1) 初期画面



- ①「案件入力」を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②処理を終了する場合は、必ずこの画面に戻し、「終了」を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを「終了」へ動かしリターンキーを押す)

(2) データ入力画面

- ①新しい案件審査用データの入力は、「事業費審査用データ」を見な がら、下記の項目順に入力します。
 - ア. 「地域コード」(数字1桁)を入力し、リターンキーを押す。
 - イ、「国コード」(数字4桁)を入力し、リターンキーを押す。
 - ウ. 「案件コード」(数字・英字6文字)を入力し、リターンキーを 押す。
 - エ、「年度」(数字2桁)を入力し、リターンキーを押す。
 - オ. 「工事名称」(漢字入力:1-2項参照)を入力し、リターンキー を押す。
 - カ. 「用途コード」(数字1桁)を入力し、リターンキーを押す。

「事業費審査用データ」では、用途名称が出力されていますので、 下記の用途コードを選び入力して下さい。

用途コード	用途名称
1.	文化
2	医療
3	教育・研究・訓練
4	放送,通信
5	生産流通
6	その他
9	審查対象外(※注)

「工事費積算内訳書」で登録したデータの中で、「案件審査データ」として適さないと判断したデータに付ける。 用途コードが1~6を入力したデータは、案件審査で使用されます。

- キ、「延床面積」(整数7桁小数1桁)を入力し、リターンキー を押す。
- ク、「構造コード」 (数字1桁) を入力し、リターンキーを押す。
- ケ、「基礎コード」 (数字1桁) を入力し、リターンキーを押す。
- コ. 「総事業費 (LO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- サ、「総事業費 (TO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リ ターンキーを押す。
- シ. 「建設費 (LO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- ス. 「建設費 (TO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- セ、「直接工事費 (LO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- ソ. 「直接工事費 (TO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- タ、「建築工事費 (LO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- チ、「建築工事費 (TO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- ツ. 「軀体工事費」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターン キーを押す。
- テ、「仕上工事費」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターン キーを押す。
- ト. 「設備工事費 (LO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- ナ. 「設備工事費 (TO)」(数字7桁/干円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- 二. 「間接工事費」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。

- ヌ、「梱包輸送費」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターン キーを押す。
- ネ、「機材費 (LO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- ノ. 「機材費(TO)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- ハ、「設計監理費」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターン キーを押す。
- ヒ. 「根切土量(単価)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- フ. 「杭(単価)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターン キーを押す。
- へ、『コンクリート(数量)』(数字7桁/㎡単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- ホ.「コンクリート(単価)」(数字7桁/千円単位)を入力し、 リターンキーを押す。
- マ.「型枠(数量)」(数字7桁/㎡単位)を入力し、リターン キーを押す。
- ミ、「型枠(単価)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- ム、「鉄筋(数量)」(数字7桁/ton単位)を入力し、リターンキーを押す。
- メ、「鉄筋(単価)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。
- モ. 「鉄骨(数量)」(数字7桁/ton単位)を入力し、リターンキーを押す。
- ヤ、「鉄骨(単価)」(数字7桁/千円単位)を入力し、リターンキーを押す。

※注

入力途中で先に入力したデータの、入力ミスに気が付いた時は、 シフトキーを押しながらカーソル移動キーを押し、訂正する項 目にカーソルを動かす。 正しいデータを入力しリターンキーを押す。

我还有什么在我们的一种事情的一点就是什么是一个意思的。 第二


②入力を終了する場合

- ア、ファンクションキー「1.4」を押し、表示モードにする。
- イ.ファンクションキー [f·1] を2回押し、ファンクションメニューを変える。
- ウ.ファンクションキー f·10 (終了) を押す。

- エ、リターンキーを押すと、「初期画面」へ戻ります。
- ③別の案件審査用データを続けて入力する場合は、ロールアップキー を押す。「地域コード」入力へ戻ります。
- ④既に費録済みの案件審査用データの修正を行なう場合
 - ア. 「地域コード」入力で、エスケープキー [ESC] を押す。
 - イ.「レコードの挿入を中止しますか?」と確認が表示されると、 リターンキーを押す。
 - ウ、案件審査用データとして登録されている、一番先頭のデータ が表示され、ロールアップキーを修正するデータが見つかる まで、繰り返し押す。
 - エ. 修正するデータが見つかると、修正項目までカーソルを移動 (シフトキーを押しながらカーソル移動キーを押す)させ、 カーソルが表示モードになっていますので、ファンクション キー 1·2 を押し入力モードにする。
 - オ、正しいデータを入力し、リターンキーを押す。
 - カ.ファンクションキー [f·4] を押し、表示モードに戻す。
 - キ.修正項目が他にある場合はハ、の処理へ、修正が全て終れば 入力終了処理(②)へ

4-2 案件管理データ出力

4-2-1 処理フロー



4-2-2 操作手順

(1) 初期画面



- ①「案件管理」を選択して下さい。 (リターンキーを押す)
- ②処理を終了する場合は、必ずこの画面に戻し、「終了」を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを「終了」へ動かしリターンキーを押す)
- (2) 地域選択画面

大大 案件管理システム 大大

☆ アジア地域 ☆ 中南米地域

☆ 中近 策地域 ☆ 大洋州地域

☆ アフリカ地域 ☆ 初期メニューへ


地域を指定して下さい

- ①出力する地域を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かし リターンキーを押す)
- ②「初期メニューへ」を選択すると (1)へ戻ります。

(3) 案件総括画面

アジア地域	案件 絵括 表
案件管理	
	総援 助国数 ————————————————————————————————————
	総案件数 87件 用途別案件数
	◎文 化 1件
	②医 / 10/4 2
	②教育·研究·訓練 ———— 60件
	⑥その他 ────────────────────────────────────
	◎審查対象外 ────────────────────────────────────
•	
1:次画面へ -	:印刷 *:地域選択へ

- ①「案件一覧表」を出力する場合は、[]を押す。
- ②画面の内容(地域別案件総括表)を出力する場合は、一を押す。



プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

③「地域選択画面」へ戻す場合は、準を押す。

(4) 处理選択画面

- ①出力する「案件一覧表」を選択して下さい。 (カーソル移動キーを動かし リターンキーを押す)
 - A. 「全体」を押すと「地域選択画面」で指示した、地域の案件一覧表を プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。
 - B. 「国別」を押すと「国名選択画面」(5)へ
 - C. 「年度別」を押すと「年度選択画面」(6)へ
 - D. 「用途別」を押すと「用途選択画面」 (7)へ
- ②「初期メニュー」を選択すると(1)へ戻ります。

(5) 国名選択画面

アジア地域	★★ 案件管理システム ★★	A Company
国別		
バングラデシュ	インドネシア	パキスタン
プータン	ラ オ ス	フィリピン
ピルマ	マレイシア	シンガポール
カンボディア	モルディブ	スリ・ランカ
中国	モンゴル	9 1
こ 者に シュ ド	ネパール	ヴィエトナム
•		処理選択函面へ
•	国名を指定して下さい	

①出力する国名を選択して下さい。 (カーソル移動キーを動かしリターンキーを押す)

国 名	N	「ングラデシュ		ページ 1
 案件コード	年度	案 件 名	用途	総事業費 (使円)
001561	56	ラジオ放送会館建設計画	4	21.8
 001562	56	パングラディシュ農科大学設立計画	3	20.0
		年度計 2件		41.8
 001571	57	食糧倉庫建設計画 (IV)	5	18.0

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「処理選択画面へ」を選択すると(4)へ戻ります。

※注

選択した国名の案件がない場合は、画面最下部に「この国名の案件は ありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを 押し、再度選択をして下さい。

(6) 年度選択画面

アジア地域		大大 军作	管理シス	テム 大文	r May Sula	
年度別						1
	55	60	65	70	75	- :
:	56	61	66	71	76	
	57	62	67	72	77	
	58	63	68	73	78	:
	59	64	69	74	79	
					処理選択画面へ	
:						1
						1

①出力する年度を指定して下さい。 (カーソル移動キーを動かしリターンキーを押す)

,			年度別案	件一致	麦		•	
	58年	度				 ~	(– ୬	, 1
案件 コード	B	名	案	件	名	用途		業費 億円)
001581	バング	ラデシュ	稲研究所、稲遺伝資	資源研究施設	建設計画	3		5.5
001582	バング	ラデシュ	必須医薬品製剤セン	ンター建設計	画	 5		11.5
004581	ブ ー	タン	農業機械化センター			 3		4.8
007581	۲)	レマ	収穫後処理技術開発	発センター強	設計画	3		15.5
007582	۲)	ル マ	看護学拉達					

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「処理選択画面へ」を選択すると(4)へ戻ります。

※注

選択した年度の案件がない場合は、画面最下部に「この年度の案件はありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを押し、再度選択をして下さい。

(7) 用途選択画面

アジア地域 ★★ 案件管理システム ★★
用途別

文 化
医 療
教育・研究・訓練
放 送・通 信
生 産 流 通
そ の 他
処理選択画面へ
用途を指定して下さい

①出力する用途を指定して下さい。(カーソル移動キーを動かしリターンキーを押す)

•				•		^	マージ 1
案件 コード	年度	国 名		案	件	名	総事業費 (億円)
046551	55	フィリピン	フィリピン	/工科大学4	8合研究訓練も	ンター	10.2
		年 度	計		1件	• .	10.2
001562	56 M	ングラデシュ	バングラテ	イシュ農科	4大学設立計画	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.0
018561	56	インドネシア	バイオマス	(エネルギー	-研究園発セン	/ 夕一设立計画	15.5
019562	56	インドネシア	化类产业				

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。


②「処理選択画面へ」を選択すると (4)へ戻ります。

※注

選択した用途の案件がない場合は、画面最下部に「この用途の案件はありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを押し、再度選択をして下さい。


4-3 案件審査データ出力

4-3-1 国別集計処理



4-3-1-2 操作手順

(1) 初期画面



- ①「案件審査を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを「案件審査」 へ動かしリターンキーを押す)
- ②処理を終了する場合は、必ずこの画面に戻し、「終了」を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを「終了」へ動かしリターンキーを押す)

(2) 处理選択画面

★★ 案件審査システム ★★ 公 国别集計 公 ☆ 時期列集計 ☆ ☆ 用途別集計 ☆ 平均事業費單面 平均事業責単価(国別) 平均事業費単価 平均建設實革循 平均建設費単価。 平均建設費単価(//) 事業費構成比率 平均事業費単価(国・用途別) B-がは~ション賞比率 平均建設費単価(") 主要資材数量 事業費構成比率(国別) ローカスト・ション変比率(〃) 主要工事資材單価(〃) 初期メニュ・ 処理を指定して下さい

- ①出力する案件審査の処理項目を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②「初期メニューへ」を選択すると(1)へ戻ります。

☆国別集計☆

	国別・平比	匀事業費単 個	ń		•				-	£	in prince	
	国名バン	ノグラデシコ				(事)	業費単価= 単位	事業費 立=千円	/火 g/	と と 14°(平 14°(平	ベ床面積) 均,範囲)	
{	用途	名	革	均	範	囲	標準偏差	案件	数	錯	考	
	文	化				-	,		0			
	医	療	2	93.0	293.0	293.0	0.0		1			-

☆時系列集計☆

度 文 化 医 療 研究・訓練 放送・通信 生産 流通 その 他 (仕数) (仕数) (仕数) (仕数) (せ数) (
(ITRA) (ITRA) (ITRA) (ITRA)	その他 (件数	生産 流通 (件数)	放送·通信 (件数)	教育 研究・訓練 (件数)	医療(件数)	文 化 (件数)	年度
881 (0) (0) 158.0(1) 559.0(1) (0) ((0	(0)	559.0(1)	158.0(1)	(0)	(0)	1981

☆用途別集計☆

アジア						ŧ.			,3
用途	文	化		(4	業費単価= 単	事業] 位二千	度/美 円/	L築延^ π(平	冻 均,单
a	名	平均	範	選	標準偏差	案件	数	缢	
バング	ラデシュ	Ì	-				0		

(3) 地域選択画面

★★ 案件審査システム ★★

平均事業費単価

☆ アジア地域 ☆ 中南米地域

☆ 中近 東地域 ☆ 大洋 州地域

☆ アフリカ地域 ☆ 処理選択画面へ

地域を指定して下さい

- ①出力する地域を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かし リターンキーを押す)
- ②「処理選択画面へ」を選択すると(2)へ戻ります。

特点**※注**:新新工作。2011年12

選択した地域の案件がない場合は、画面最下部に「この地域の案件はありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを押し、再度選択をして下さい。

(4) 国名選択画面

アジア地域 ★★ 案件審査システム ★★ 平均事業費単価 バングラデシュ インドネシア バキスタン **プータン** ラ オ フィリピン マレイシアニ シンガポール カンボディア モルディブ スリ・ランカ モンオル ネパール ヴィエトナム 処理選択画面へ 国名を指定して下さい

- ①出力する国名を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かし リターンキーを押す)
 - A. 「処理選択画面」で(ページ36参照)「平均事業費単価」を選択した場合は(5)へ
 - B. 「処理選択画面」で(ページ36参照)「平均建設費単価」を選択した場合は(6)へ
 - C. 「処理選択画面」で(ページ36参照)「事業費構成比率」を選択した場合は (7)へ
 - D.「処理選択画面」で(ページ36参照)「ローカルボーション費比率」 を選択した場合は (9)へ
 - E. 「処理選択画面」で(ページ36参照)「主要資材数量」を選択した場合は(11)へ
- ②「処理選択画面へ」を選択すると (2)へ戻ります。


※注

選択した国名の案件がない場合は、画面最下部に「この国名の案件はありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを押し、再度選択をして下さい。

(5) 国別・平均事業費単価

国名	NJ	グラデ	ンユ			(春)	= 耐草實象 単	· 專練] 位二千	円/	m (平)	床面 身,範囲
用	途	名		平均	範	Ħ	標準偏差	案件	数	備	考
文		化				-			0		
医	:	療	.	293.0	293.0-	-293.0	0.0		1		
教育・	研究	・訓練		182.3	116.0	-273.0	66.3	! 	3		
放注	Ž٠i	舊信		559.0	559.0-	-559.0	0.0		ì		

①「国別・平均事業費単価」をプリンターに出力する場合は、 一を押す。




プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、*を押す。

(6) 国别·平均建設費単価

国名バ	ングラデシ:	t		(建)	段費単簡== 単				、床面和 均,範囲
用為	名	平均	9 0	DH .	標準偏差	案	件数	鑚	海
文	1k			-			0		
医	療	233.9	233.9	-233.9	0.0		ì	. V.	
教育・研究	発・調練	128.9	85.4-	-170.3	34.6		3		
放送・	通信	380.9	380.9	-380.9	0.0	3.1	1	. :	: :

①「国別・平均建設費単価」をプリンターに出力する場合は、一を押す。



プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、*を押す。

(7) 国別·事業費構成費比率選択画面

アジア地域

★★ 案件審査システム ★★

事業費構成比率

間接工事費/建 設 費 機 材 費/事 業 費 設計監理費/事 業 費 徭包翰送費/FP建 設 費 処 理 選 択 顧 面 へ


比率を指定して下さい

- ①出力する構成比率項目を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②「処理選択画面へ」を選択すると (2)へ戻ります。

(8) 国別,事業費構成比率 (間接費/建設費)

国別・事業費機成比率 (比率=間接工事費/建設費) 単位=%(平均,範囲) 国名 バングラデシュ 標準偏差案件数 事業費(万円)平均 50,000未満 26.7 26.7 26.7 0.0 25.7 22.0 31.5 50,000~149,000 4.1 150,000~299,000 35.1 25.5-46.3 7.5 300,000~449,000 ー:印刷 米:前メニューへ

①「国別・事業費構成比率」をプリンターに出力する場合は、一を押す。



プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、*を押す。

※注

「事業費構成比率選択画面」で、他の構成比率項目を選んだ場合も 上記同様の操作をします。

(9) 国別・ローカルポーション費比率選択画面

比率を指定して下さい


- ①出力するローカルポーション費比率項目を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②「処理選択画面へ」を選択すると(2)へ戻ります。

罗奇塔巴属在李克里的一个 1000年代

(10) 国別・ローカルボーション費比率 (事業費) 日本 日本 民国 日本

名 バングラデシ 				(0-	一力共才	単位	金額/ ≈%(个99金 平均,範
途 名	本 科	範	阻	傑準優差	案	件數	備	*5
文 化						0		
医 療	41.8	41.8	41.8	0.0	 	1		:
育·研究·訓練	44.9	37.3	52.6	6.2		3		-
放送・通信	37.9	37.9	37.9	0.0		1	 	: : -

①「国別・ローカルボーション費比率」をプリンターに出力する場合は、 一を押す。



プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、木を押す。


※注

「ローカルポーション費比率選択画面」で、他の項目を選んだ場合も 上記同様の操作をします。


(11) 国別·主要資材数量選択画面。

- ①出力する主要資材数量項目を選択して下さい。 (カーソル移動キーで カーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②「処理選択画面へ」を選択すると (2)へ戻ります。

(12) 国別・主要資材数量 (コンクリート量/延床面積)



①「国別・主要資材数量」をプリンターに出力する場合は、一を押す。




プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、半を押す。

※注

「主要資材数量選択画面」で、他の項目を選んだ場合も上記同様の 操作をします。

4-3-2 時系列別集計処理 4-3-2-1 処理フロー



。 4、1960年(曾新日本版) 医毛门 1988年(日本)

《活案簿》質的資本的經過過過過過過過

人名斯勒斯 医外面放射 自由人民

。 (1) 我要问题 医内侧上 () 解释并指挥了一个一点。

4-3-2-2 操作手順

「初期画面」より「地域選択画面に」までは、国別集計処理(4-3-1-2項)を参照して下さい。

医动物角膜炎 建氯化二甲烷烷

(1) 国名選択画面

·		
アジア地域	★★ 案件審査システム ★★	
平均事業費單価(国別)		
バングラデシュ	インドネシア	バキスタン
プータン	ラオス	フィリピン
ピルマ	マレイシア	シンガポール
カンボディア	モルディブ	スリ・ランカ
中国	モンゴル	ターイ
インド	ネパール	ヴィエトナム
	and the second s	処理選択画面へ
	国名を指定して下さい	

- ①出力する国名を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かし リターンキーを押す)
 - A. 「処理選択画面」(ペーシ36参照)で「平均事業費単価(国別)」を 選択した場合は(2)へ
 - B. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「平均建設費単価(国別)」を 選択した場合は(3)へ
 - C. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「平均事業費単価(国・用途別)」 を選択した場合は(4)へ
 - D. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「平均建設費単価(国・用途別)」 を選択した場合は(4)へ
 - E.「処理選択画面」(ページ36参照)で「事業費構成比率(国別)」を 選択した場合は(7)へ
 - F. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「ローカルポーション費比率 (国別)」を選択した場合は (9)へ
 - G. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「主要工事資材単価(国別)」 を選択した場合は(11)へ
- ②「処理選択画面へ」を選択すると「処理選択画面」(4-3-1-2項(2)) へ戻ります。

(2) 国别·平均事業費単価

		バングラテ	シュ		1	事業費単価≕		延べ床面積) ユニ千円/nf
-	年 度	文 化 (件数)	医	療 (件数)	教育 研究·訓練 (件数)	放送•递信 (件数)	生産 流通 (件数)	その他 (件数)
	1981	(0)		(0)	158.0(1)	559.0(1)	(0)	(0)
	1982	(0)		(0)	(0)	(0)	83.3(1)	(-0)
	1983	(0)	- :	(0)	273.1(1)	(0)	493.1(1)	(0)

①「国別・平均事業費単価」をプリンターに出力する場合は、 一を押す。

国名 バングラデシュ							事業費単価=		延べ床面積) 立=千円ノ㎡
	年 度	文	化 (件数)	医	療 (件数)	教育 研究·訓練 (件数)	放送•通信 (件数)	生産 流通 (件数)	その他 (件数)
ej eni	1981		(0)		(0)	158.0(1)	559.0(1)	(0)	(0)
1. 1 1. 2 1. 1	1982 1983		(0) (0)	5 Y	(0)	(0) 273.1(1)	(0)	83.3(1)	(0)
. 11	1984		(0)	-29	2.7(1)				

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、**を押す。

(3) 国别·平均建設費単価

国名	バングラデ	シュ	(建設費單斷=		延べ床面積 ロニ千円/n
年 度	文 化 (件数)	医 <i>療</i> (件数)	教育 研究・訓練 (件数)	放送•通信 (件数)	生産 流通	その他(件数
1981	(0)	(0)		380.9(1)	(0)	(0
1982	(0)	(0)	: : (0)	~ (Q)	78.3(1)	-11-11-60
1983	(0)	(0)	170.3(1)	(0)	202.7(1)	(0

①「国別・平均建設費単価」をプリンターに出力する場合は、 一を押す

建設費/建築延べ床面積 単位=千円/	ノユ	国名 バングラデシュ				
生産 流通 その 他 (件数) (件数	放送·通信 (件数)	教育 研究·訓練 (件数)	医 療 (件数)	文 化 (件数)	年 度	
(0)	380.9(1)	131.1(1)	(0)	(0)	1981	
78.3(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	1982	
		170.3(1)	(0)	(0)	1983	

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「用途選択画面」へ戻す場合は、氷を押す。

(4) 用途選択画面

平均事業費単価(国·用途別)

文 化 医 療教育・研究・訓練

教育•时纪•朗柳

放送・通信

生産流通

その他

処理選択画面へ

用途を指定して下さい

- ①出力する用途を選択して下さい。(カーソル移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
 - A. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「平均事業費単価(国・用途別)」 を選択した場合は(5)へ
 - B. 「処理選択画面」(ページ36参照)で「平均建設費単価(国・用途別)」 を選択した場合は(6)へ
- ②「処理選択画面へ」を選択すると「処理選択画面」(4-3-1-2項(2))へ戻ります。


※注

選択した用途の案件がない場合は、画面最下部に「この用途の案件はありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを押し、再度選択をして下さい。

(5) 国,用途别,平均事業費単価

国名用途	・バングラデシ ・文 化	,	茂榮寒)	単価=事業費/	建築延べ床面積) 単位=千円ノ㎡
年 度	3,000㎡未満 〈件数〉	3,000~ 5,999㎡ (件数)	6,000~ 9,999㎡ (件数)	10,000㎡以上 (件数)	TOTAL (件数)
1981	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
1982	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
1983	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

①「国・用途別・平均事業費単価」をプリンターに出力する場合は、一を押す。



プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、**を押す。

(6) 国・用途別・平均建設費単価

,	国名用途	バングラデシ 文 化	/ 3	(施設費	単価=建設賞/	建築延べ床面積) 単位=千円ノデ
年	度	3,000㎡未満 〈件数)	5,999m²		10,000㎡以上 (件数)	TOTAL (件数)
198	31	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
198	32	(0)	(0)	(0)	(0)	. (0)
198	33 33	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

①「国・用途別・平均建設費単価」をプリンターに出力する場合は、<a>こ

国名用途		7 3.	(建設費	単領=建設費/)	建築延べ床面積 単位=千円/m
年 废	3,000㎡未满 (件数)	3,000~ 5,999㎡ (件数)	6,000~ 9,999㎡ (件数)	10,000㎡以上 (件数)	TOTAL (件数)
1981	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
1982	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
1983	(0)	. (0)			

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、氷を押す。

(7) 事業費構成比率選択画面

アジア地域

★★ 案件審査システム ★★

事業實構成比率(国別)

間接工事費/建 設 費

機材 對/事 業 養

設計監理費/事業 費

梱包輸送費/FP建 設 費

処理選択画面へ

比率を指定して下さい

- ①出力する構成比率項目を選択して下さい。(カーソル移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②「処理選択画面へ」を選択すると「処理選択画面」 (4-3-1-2項(2)) へ戻ります。

(8) 国別・事業費構成比率 (間接費/建設費)

国名	・バングラテ	່ນສ 		(比单	3=間接工事實	レン建設費 単位=9
年度		14.9億円	15.0~ 29.9億円 (件数)	30.0~ 44.9億円 (件数)	59.9億円	
1981	(0)	(0)	41.4(2)	(0)	(0)	(0
1982	(0)	(0)	25.5(1)	(0)	(0)	(0
1983	(0)	26.7(2)	(0)	(0)	(0)	(0

①「国別・事業費構成比率」をプリンターに出力する場合は、一を押す。

【/建 設 費】 単位=96	= 間接工事類	国名 バングラデシュ				
60億円以上 (件数			29.9億円	5.0~ 14.9億円 (件数)	5 億円未満 (件数)	年 度
(0)	(0)	(0)	41.5(2)	(0)	(0)	1981
(0)	(0)	(0)	25.5(1)	(0)	(0)	1982
			(0)	26.8(2)	(0)	1983
				(0)	(0)	1984

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、**を押す。

※注

「事業費構成比率選択画面」で他の構成項目を選んだ場合も上記同様 の操作をします。 (9) 国別・ローカルボーション費比率選択画面 スピューニー (5)

アジア地域 ★★ 家件審査システム ★★
U-が5~ジェン数比率(国別)

事業費
建設費
直接工事資
建築工事選
設備工事費
機材費
処理選択画面へ
比率を指定して下さい

- ①出力するローカルポーション費比率項目を選択して下さい。 (カーソル 移動キーでカーソルを動かしリターンキーを押す)
- ②「処理選択画面へ」を選択すると「処理選択画面」(4-3-1-2項(2))へ戻ります。

5.6

(10) 国別・ローカルボーション費比率 (事業費)

	国名	Ŋ,	ングラデ	シュ		(0~	カルキ゚ーション金額	ノトータル金額) 単位=%
	年度	文	化 (件数)	医線(件数)	教育 研究・訓練 (件数)	放送・通信 (件数)	生産 流通 (件数)	その他 (件数)
	1981	٠,	(0)	(0)	37.3(1)	37.9(1)	(0)	(0)
į	1982		(0)	(0)	(0)	(0)	69.7(1)	(0)
ļ	1983	-	(0)	(0)	45.0(1)	(0)	34.0(1)	(0)

①「国別・ローカルボーション費比率」をプリンターに出力する場合は、 一を押す。

国名	・ パ.	ングラデ	シュ		·	(B-	かは。一ション金額	/1-9#金額 単位=%
年 度	文	化 (件数)		蒙 数)	教育 研究·訓練 (件数)	放送•通信 (件数)	生産 流通 (件数)	その他 (件数)
1981		(0)		(0)	37.3(1)	37.9(1)	(0)	(0)
1982		(0)		(0)	(0)	(0)	69.7(1)	(0)
1983		(0)	((0)	45.0(1)			a'

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、**を押す。

※注

「ローカルポーション費比率選択画面」で、他の項目を選んだ場合も 上記同様の操作をします。

(11) 国别·主要資材単価(主要工事資材単価/案件数)

国名	る バング	ラデシュ			(単価=主	EI.	間材	単価/案件 単位=千
年 度	根 切 (m²)		コンクリート (m³)	型 枠 (㎡)	鉄 筋 (1)	鉄	骨 (t)	案件数
1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	٠.	0.0	1841.0
1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0
1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0


①「国別・主要資材単価」をプリンターに出力する場合は、一を押す。

国名	バングラ	デシュ			(単仮ニ主張	医工事實材	単価/案件数 単位=千P
年 度	根 切 (m³)	抗 (本)	ጋ ረ ሳህ~} (m³)	型 枠 (㎡)	鉄 筋 (t)	鉄 骨 (t)	案件数
		1.					
1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1983	0.0	0.0	0.0	لمسمر			
1984	0.0	0.0	أرز	1, 1, 1	144		

プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「国名選択画面」へ戻す場合は、氷を押す。

4-3-3 用途別集計処理 4-3-3-1 処理フロー



4-3-3-2 操作手順

「初期画面」より「地域選択画面に」までは、国別集計処理(4-3-1-2項)を参照して下さい。

医多位属性试验 化邻苯基甲基

(1) 用途選択画面

アジア地域 ★★ 案件審査システム ★★
平均事策
関単値

文 化
医 療
教育・研究・訓練
放 送・ 通 信
生 産 流 通
そ の 他
処理選択画面へ

用途を指定して下さい

- ①出力する用途を選択して下さい。 (カーソル移動キーでカーソルを動かし リターンキーを押す)
 - A. 「処理選択画面」 (ページ36参照) で「平均事業費単価」を選択した場合は (2)へ
 - B. 「処理選択画面」 (ページ36参照) で「平均建設費単価」を選択した場合は (3)へ
- ②「処理選択画面へ」を選択すると「処理選択画面」(4-3-1-2項(2))へ戻ります。


※注

選択した用途の案件がない場合は、画面最下部に「この用途の案件はありません」と表示され、確認を求めてきますので、リターンキーを押し、再度選択をして下さい。

(2) 用途別,平均事業費単価

用途別・平均事業 アジア地域 用途 文	化	٠	(事業費単価=事業費/建築延べ床 単位二千円/㎡(平均,						一ジ 床面積 匀,範囲
国 名	本	均	\$ 6	囲	標準傷差	案判	数	備	考
バングラデシュ				-			0		
ブータン				-			Ó		
ピ ル マ				-			0		
カンボディア	1	i		-	!		0		

①「用途別・平均事業費単価」をプリンターに出力する場合は、 一を押す。




プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「用途選択画面」へ戻す場合は、**を押す。

(3) 用途別·平均建設費単価

用途別・平均建設費 アジア地域 用途 文 (#設寶単価= 強	建设官	1/锋	察延へ	:一ジ :床面り 9,範囲
国 名	平均	範 鬪	標準偏差				考
バングラデシュ		-			0		
ブー タン		inorre			0		
ピルマ				- 22	0		
カンボディア	i	-		1	ol	i	
:印刷 *:前メニュー^			+ 5	. 1. 14	1.4	:	÷

①「用途別・平均建設費単価」をプリンターに出力する場合は、一を押す。



プリンターに出力し、再度この画面での入力待ちになります。

②「用途選択価面」へ戻す場合は、氷を押す。 日本語は基本なりを

コード	国 名	コード	国 名
0010	バングラデシュ	1550	イエメン
0040	ブータン	1580	南イエメン
0070	ヒルマ	2010	アンゴラ
0100	カンボディア	2030	ベナン
0130	中国	2050	ボツワナ
0160	インド	2070	ブルンディ
0190	インドネシア	2090	カメルーン
0280	ラオス	2110	カーボ・ヴェルデ
0310	マレイシア	2130	中央アフリカ
0340	モルディブ	2150	チャード
0370	モンゴル	2160	コモロ
0400	ネパール	2170	コンゴー
0430	パキスタン	2180	ジブチ
0460	フィリピン	2190	赤道ギニア
0490	シンガポール	2210	エティオピア
0520	スリ・ランカ	2230	ガボン
0550	タイ	2250	ガンピア
0580	ヴエトナム	2270	ガーナ
1010	アフガニスタン	2290	ギニア
1100	エジプト	2310	ギニア・ビサオ
1130	イラン	2330	象牙海岸
1220	ジョルダン	2350	ケニア
1310	モロッコ	2370	レント
1430	スーダン	2390	リベリア
1460	シリア	2410	マダガスカル

3-1	国、名	77 - F	国 名
2430	マラウイ	3220	コスタ・リカ
2450	7 1	3280	ドミニカ共和国
2470	モーリタニア	3310	エクアドル
2490	モーリシアス	3340	エル・サルバドル
2510	モザンビーク	3400	グァテマラ
2530	ニジェール	3430	ガイアナ
2550	ナイジェリア	3460	- ハイディ - 1978 - 1
2570	ルワンダ	3490	ホンデュラス
2590	サントメ・プリンシペ	3520	ジャマイカ
2610	セネガル	3550	メキシコ
2630	セイシェル	3610	パナマット・バスキ
2650	シェラ・レオーネ	3640	パラグァイ
2670	ソマリア	3670	ペルー
2710	スワジランド	3700	スリナム
2730	タンザニア	3720	セントヒベンセント・クジレナディーン
2750	トーゴー	4130	パプア・ニューギニア
2770	ウガンダ	4180	トンガ
2790	ブルキナ・ファソ	4190	西サモア
2810	ザイール	4310	ミクロネシア
2830	ザンビア	4320	ヴァヌアツ
2850	ジンバブエ	4350	マーシャル群島
3010	アルゼンティン	4360	パラオ
3100	ボリヴィア		\$ 1
3160	4 y		
3190	コロンビア		

5-2 コンサルタントコード

登録番号	コンサルタント名	登録番号	コンサルタント名
00358	アイテック㈱	00052	㈱ 久 米 建 築 事 務 所
00002	(株) 样 設計	00267	㈱黒川紀章建築都市設計事務所
00419	㈱雨宮建築設計事務所	00060	㈱ 建 設 技 術 研 究 所
00013	石川島播磨重工業㈱	00348	㈱ 建 築 計 画 研 究 所
80000	㈱石本建築事務所	00059	㈱ 現代建築研究所
00012	㈱伊藤喜三郎建築研究所	00079	(財)国際開発センター
00007	(株)イ・・ヒー・テ・ィー・ソーインターナショナル	00077	国際航業(株)
00413	㈱エムジー	00070	㈱国際水産技術開発
00018	(財)エンジニアリング振興協会	00071	(社)国際農林業協力協会
00011	㈱オーエーシー設計	00062	コ ク ヨ (株)
00032	㈱応用気象エンシニアリング	00404	㈱ 小 西 設 計
00117	(株) 応 用 生 物	00080	㈱佐藤武夫設計事務所
00456	㈱大宇根・江平建築事務所	00083	㈱三祐コンサルタンツ
00501	(株) 大 沼 設 計 事 務 所	00092	システム科学コンサルタンツ
00025	オーハペーシースペ・アクペロフィッシャリースペコンサルタンツ(株)	00475	㈱ 昭 和 設 計
00040	海外貨物検査㈱	00091	新構造技術機
00278	網海外造船協力センター	00431	新日本エンジニアリング(株)
00033	(財)海外通信・放送コンサルティング協会	00093	㈱新日本技術コンサルタント
00037	(社)海外鉄道技術協力協会	00094	水産エンジニアリング㈱
00036	(社)海外農業開発協会	00095	㈱杉建築設計事務所
00039	(社)海外農業開発コンサルタンツ協会	00105	セントラルコンサルタント㈱
00486	海外放送技術コンサルタント㈱	00382	(株) 全 国 農 協 設 計
00035	(社)海外林業コンサルタンツ協会	00103	全日本テレビサービス(株)
00355	(財)海事国際協力センター	00402	(株) 創造社
00427	(財) 化 学 品 検 查 協 会	00425	(財)素形材センター
00308	(財)家族計画国際協力財団	00112	大 洋 漁 業 ㈱
00042		00114	㈱ 高 田 工 業 所
00364	㈱菊竹清訓建築設計事務所	00126	網丹下健三都市建築設計研究所
00047	㈱協和コンサルタンツ	00373	

登録番号	コンサルタント名	登録番号	コンサルタント名
00109	(株) 大 建 設 計	00205	日本テトラポッド(株)
00128	㈱中央開発インターナショナル	00180	㈱丹羽英二建築事務所
00349	(社) 中央畜産会	00219	(株)(1°シフィクコンサルタンツインターナショナル
00134	做 長 大	00439	㈱病院システム開発研究所
00130	千代田化工建設㈱	00495	ビーンの。コミナーの例と、
00139	テクノコンサルタンツ	00230	㈱福永綜合建築設計事務所
00322	テ、ィートント、エーエンシ、ニアリンク、(株)	00226	㈱福渡建築コンサルタンツ
00158	㈱東京設計事務所	00228	芙蓉海洋調查㈱
00407	㈱東京設計事務所	00366	プランドエンジニアーズ(株)
00409	(株) 東急設計コンサルタント	00236	(株) ホーウース ライー
00155	東電設計㈱	00235	宝幸水産機
00161	内外エンジニアリング㈱	00239	北海道開発コンサルタント㈱
00168	西日本技術開発㈱	00329	㈱ 松 尾 設 計 事 務 所
00179	日 魯 漁 業	00311	㈱マツダコンサルタンツ
00167	(株) 日 建 設 計	00241	(株)松田平田坂本設計事務所
00195	(構) 日 水 コーン	00247	三井共同建設コンサルタント(株)
00191	日本海外コンサルタンツ㈱	00253	㈱毛利建築設計事務所
00198	日本海洋コンサルタント㈱	00332	槲森京介建築事務所
00190	日本技術開発㈱	00252	㈱森村協同設計事務所
00211	㈱日本空港コンサルタンツ	00255	八千代エンジニアリング(株)
00215	日本工営㈱	00254	(株) 山。下。設一計
00209	㈱日本港湾コンサルタント	00259	㈱橫河建築設計事務所
00187	(財)日本コンサルタント・グループ	00334	搬 類 設 計一室
00213	日本上下水道設計㈱	000264	㈱レーモンド設計事務所
00326	日本水産㈱		
00185	做日本設計事務所		
00208	㈱日本総合建築事務所		
00192	日本通信協力㈱	1,7	
00183	日本テクノ㈱		No think of the states of the same

登録番号		숲	社	· ****	名	O Senghillaggain yelli Pallage Cyddyll o
00001	(株)	_	大	林	組	
00002	鹿	島	建	設	(株)	
00003	北	野	建	設	(株)	
00004	(株)	f	iķ	谷	組	
00005	(株)	ŕ	鳴	池	組	
00006	£i.	洋	建	設	(株)	
00007	清	水	建	設	(株)	
80000	住	友	建	設	(株)	
00009	(株)	ģ	浅	高	組	
00010	大	成	建	設	(株)	
00011	(株)	竹「	T. 4	務	店	
00012	大	日2	本 土	木	(株)	
00013	東	海	興	業	(株)	
00014	東	急	建	設	(株)	
00015	戸	田	建	設	(株)	
00016	飛	島	建	設	(株)	
00017	(株)	ľ	† 1	野	組	
00018	西	松	建	設	(株)	
00019	В	本	国土	開	発(株)	
00020	(株)		間		組	
00021	フ	ジナ	夕工	業	(株)	
00022	前	田	建	設	(株)	
00023		井	建	設	(株)	
00024	ŋ,	んかい	い建設	(株)		
00025	若	菜	建	設	(株)	

		-	
			·

